mywire DATENTECHNIK

HANDBUCH

WPA2 Enterprise
in einer Windows Domäne

Übersicht

1. Einrichtung einer WPA2-Enterprise Verbindung in Windows 10 in einer Domäne 3

2. Bei Fragen, Problemen oder Störungen 8

Die Nutzung unseres Internets erfolgt auf eigenes Risiko. Eine Haftung wird von uns, insoweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Alle gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten. Rechtspositionen Dritter dürfen nicht verletzt werden. Das Angebot darf weder zur Verbreitung noch zum Aufruf strafbarer, rechts- oder sittenwidriger Inhalte und Informationen genutzt werden.

1. Einrichtung einer WPA2-Enterprise Verbindung in Windows 10 in einer Domäne

Wenn Ihr Computer in einer Domäne eingebunden ist und Sie Probleme beim Einrichten einer Verbindung mit unseren „**MYWIRE-PEAP-XXX**“ bzw. „**MYWIRE-SECURE-XXX**“ WLAN Netzwerken haben, erfordert dies eine manuelle Einrichtung der WPA2-Enterprise Verbindung, welche wir Ihnen an dieser Stelle erklären möchten.

1. Öffnen Sie hierzu über das Startmenü die Einstellungen.



2. Wählen Sie die Einstellung „**Netzwerk und Internet**“ aus.



3. Öffnen Sie hier das „**Netzwerk- und Freigabecenter**“.



4. Wählen Sie „**Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten**“ aus.



5. Wählen Sie „**Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden**“ aus und klicken Sie auf „**Weiter**“.



6. Hier tragen Sie die „**SSID**“ die auf Ihrem Router steht ein. Falls Ihr Gerät den 5GHz Standard unterstützt, tragen Sie bitte die „**SSID**“ mit „**5GHZ**“ ein. Wählen Sie außerdem als Sicherheitstyp „**WPA2-Enterprise**“ aus und bestätigen Sie die Einstellungen mit „**Weiter**“.



7. Anschließend klicken Sie die Option „**Verbindungseinstellungen ändern**“ an.



8. Wählen Sie hier den Reiter „**Sicherheit**“ und die „**Einstellungen**“ aus.



9. Setzen Sie hier das Häkchen bei „**Verbindung mit folgendem Server herstellen**“ und tragen Sie in das Feld darunter „**radius.my-wire.de**“ ein. Wählen Sie danach das Feld „**Konfigurieren**“ aus.



10. Stellen Sie sicher, dass hier der Haken **nicht** gesetzt ist und bestätigen Sie mit „**OK**“.



11. Bestätigen Sie nun alle verbliebenen Fenster mit „**OK**“ und schließen die Verbindungseinstellung von Punkt 7.

Sie können nun die WLAN Verbindung nutzen. Stellen Sie sicher, dass Sie keine weitere falsch konfigurierte Verbindung im System haben, mit der sich Ihr Adapter automatisch verbinden könnte. Folgen Sie dazu der Anleitung bis zu Punkt 3 und wählen dort links im Menü „**WLAN**“ und dann „**Bekannte Netzwerke verwalten**“ aus.

Beachten Sie bitte, dass ein Zertifikat einen Gültigkeitszeitraum hat. Sollte dieser auslaufen, wird von uns automatisch ein neues Zertifikat zur Verfügung gestellt. Dies erfordert eine Neueinrichtung der WLAN Verbindung.

2. Bei Fragen, Problemen oder Störungen

Finden Sie auf unserer Webseite Antworten auf häufig gestellte Fragen:
https://www.my-wire.de/faq

Gerne stehen wir Ihnen an unserer Supporthotline zur Verfügung.
Diese erreichen Sie telefonisch unter der: +49 (0) 621-48348160
oder schreiben Sie uns ein E-Mail an: support@my-wire.de

Herausgeber:
mywire Datentechnik GmbH
Edisonstraße 21
D-68309 Mannheim

Besuchen Sie uns im Internet
www.my-wire.de